


IP 自動分配區網路設定方式


修改日期：103.09.03

1. **Vista/Win7/Win8** 的使用者，請在[控制台]->[網路和共用中心]->[變更界面卡設定]或[管理網路連線]->[乙太網路]或[區域連線]->按右鍵選[內容]，然後點兩下[網際網路通訊協定第 4 版(TCP/IPv4)]，設定”自動取得 IP”及”自動取得 DNS 伺服器位址”，如下圖左所示；

Windows 2000/XP 的使用者，請在[控制台]->[網路連線]->[區域連線]->按右鍵選[內容]，然後點兩下[Internet Protocol (TCP/IP)]，設定”自動取得 IP”及”自動取得 DNS 伺服器位址”，如下圖右所示：



Windows 95/98/Me，請在[控制台]->[網路]->[TCP/IP 設定]->[IP 位址]中，設定”自動取得 IP”，並在”DNS 組態”設定 DNS 為”163.13.1.60”，如下所示：



2. 自動取得臨時 IP 後，請至 <http://ip.tku.edu.tw> 依網頁之說明操作登錄相關資料後，**等五分鐘後**重新開機即可分配到正式 IP，提供正常連線使用，未登錄的電腦將無法連外。

注意!! 登錄後請勿更改設定為固定 IP，一樣設定自動取得 IP。

3. 登錄畫面上之使用期間選項預設值為”暫時使用”，其效用只有一天，如須長久使用者，請改選”持續使用”。

4. 每一部電腦均須自行登錄，如為周邊設備(如網路印表機)或該部電腦使用之作業系統無法至網頁登錄(如 Unix)，則請以 OA 向網管組提出申請，網管組將分配 IP 予該設備。

5. 如該電腦針對網路設定方面有特殊需求者，亦請以 OA 向網管組提出申請，網管組將專案處理。

6. 登錄之電腦，如超過 3 個月均無連線紀錄則將註銷登錄，日後需重新登錄使用。

7. 如登錄完成且已分配 IP，能正常上網使用之電腦或設備有更換網卡或更換樓層之動作，請重新登錄，否則可能無法使用網路。